

12장 태그 정리

미디어 쿼리의 속성

width, height	웹페이지의 가로 너비, 세로 높이
min-width, min-height	웹페이지의 최소 너비, 최소 높이
max-width, max-height	웹페이지의 최대 너비, 최대 높이
device-width, device-height	단말기의 가로 너비, 세로 높이
min-device-width, min-device-height	단말기의 최소 너비, 최소 높이
max-device-width, max-device-height	단말기의 최대 너비, 최대 높이
orientation: portrait	단말기의 세로 모드
orientation: landscape	단말기의 가로 모드

플렉스 박스 레이아웃의 속성

종류	설명	속성값
display	플렉스 컨테이너를 지정	flex, inline-flex
flex-direction	플렉스 항목에서 주축과 방향을 지정	row, row-reverse, column, column-reverse
flex-wrap	컨테이너 너비보다 항목이 많을 경우 줄 바꿈 여부를 지정	nowrap, wrap, wrap-reverse
flex-flow	배치 방향과 줄 바꿈을 한번에 지정	flex-direction 속성값과 flex-wrap 속성값 사용
justify-content	주축 방향으로 플렉스 항목 정렬 방법 지정	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around
align-items	교차축에서 플렉스 항목을 정렬 방법 지정	flex-start, flex-end, center, baseline, stretch
align-self	특정 플렉스 항목의 정렬 방법 지정	flex-start, flex-end, center, baseline, stretch
align-content	여러 줄일 때 교차축 정렬 방법을 지정	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, stretch
flex	플렉스 항목의 너비를 줄이거나 늘릴때	1개에서 3개까지의 값, auto, initial

CSS 그리드 레이아웃의 속성 함수

종류	설명	속성값
display	그리드 컨테이너를 지정	grid, inline-grid
grid-template-columns	칼럼의 너비 지정	크기값
grid-template-rows	칼럼의 높이 지정	크기값
grid-column-gap	칼럼과 칼럼 사이의 간격을 지정	크기값
grid-row-gap	줄과 줄 사이의 간격을 지정	크기값
grid-gap	칼럼과 줄 사이의 간격을 한번에 지정	크기값 줄간격, 칼럼간격
grid-column-start	칼럼 시작의 시작 라인 번호를 지정	숫자
grid-column-end	칼럼 끝의 끝 라인 번호를 지정	숫자
grid-column	칼럼 시작과 끝을 슬래시(/)로 구분해서 지정	숫자/숫자 시작/끝
grid-row-start	줄 시작의 시작 라인 번호를 지정	숫자
grid-row-end	줄 끝의 끝 라인 번호를 지정	숫자
grid-row	줄 시작과 끝을 슬래시(/)로 구분해서 지정	숫자/숫자 시작/끝
grid-area	템플릿 이름을 지정	이름1
grid-template-area	grid-area를 사용해 템플릿 그리드 생성	"이름1 이름1 이름1"
minmax()	최소값과 최대값을 한번에 지정하는 함수	(최소값, 최대값) auto
repeat()	같은 값을 여러번 반복할 때 사용하는 함수	(반복횟수, 1fr)